

動作環境及びインストール・アンインストール方法について

■動作環境

☐Windows

- ・ Pentiumプロセッサ、または互換プロセッサ
- ・ Windows 98、Windows98 SE、WindowsMillennium Edition、WindowsNT4、Windows2000 Professional、WindowsXP、Windows Vista、Windows 7（いずれも日本語版）
- ・ ATMLight 4.1日本語版以降（Windows2000、XP、Vista、7では不要）
- ・ AdobePSプリンタドライバ4.3 以降（Windows95、98、ME）AdobePSプリンタドライバ5.1.2以降（WindowsNT 4）
- ・ 128MBのRAM

☐Mac

- ・ PowerPCプロセッサ、またはIntelプロセッサを備えたMacintosh
 - ・ MacOS 8.6-9.X日本語版、MacOSX
 - ・ ATMLight 4.6.2日本語版以降
 - ・ AdobePSプリンタドライバ8.6以降
 - ・ 128MBのRAM
- ・ MacOSX、Windows2000、XP、Vista、7は、OpenTypeをOSレベルでサポートしていますので、ATMLightとAdobePSプリンタドライバは必要ありません。

■フォントのインストール方法

☐Windows98、Me、NT4の場合（ATMLight 4.1日本語版以降が必要）

1. スタートメニューから、プログラム/Adobe/AdobeType Manager4. を選びます。
2. ATMウィンドウで「フォント」タブを選び、追加元のポップアップから「フォント参照」を選んでください。
3. インストールしたいフォントファイルを選択します。
4. 「追加」ボタンを押してインストールしてください。

☐Windows2000、XPの場合

1. 「マイコンピュータ」をダブルクリックし、「コントロールパネル」内の「フォント」フォルダを開きます。
2. 「フォント」ウィンドウの「ファイル」メニューから「新しいフォントのインストール」コマンドを選びます。
3. 「フォントの追加」ダイアログボックスが表示されます。
4. 「フォントの一覧」からインストールしたいフォントファイルを選択します。
5. 「OK」ボタンを押してインストールしてください。※「フォントフォルダにフォントをコピーする」チェックボックスは必ずオンにしてください。

□Windows Vista、7の場合

1. 「スタート」メニューから、「コントロールパネル」を選択します。
2. 「コントロールパネル」ウィンドウの「デスクトップのカスタマイズ」を選びます。
3. 「デスクトップのカスタマイズ」ウィンドウの「フォント」を選びます。
4. 「フォント」ウィンドウの「ファイル」メニューから「新しいフォントのインストール」を選びます。
5. 「フォントの一覧」からインストールしたいフォントファイルを選択してインストールしてください。

- ・ フォントファイルを右クリックし、コンテキストメニューから「インストール」を選択する方法でもインストールが出来ます。

□MacOS 8.6/9.X、Mac OSX Classicの場合（ATMLight 4.6.2日本語版以降が必要）

1. システムフォルダ内のフォントフォルダに、フォントファイルをインストールしてください。
2. コンピュータを再起動後、使用可能になります。

□MacOSXの場合

1. ・すべてのユーザーがアクセスできるケースでは、Administratorとしてログインし、フォントファイルを
〈ボリューム名〉/Library/Fontsへインストールしてください。
・そのユーザーだけがアクセスできるケースでは、そのユーザーとしてログインし、フォントファイルを
〈ボリューム名〉/Users/〈ユーザー名〉/Library/Fontsへインストールしてください。
2. OS X対応アプリケーションを再起動後、使用可能です。

■フォントのアンインストール方法

□Windows 98、Me、NT4の場合（ATMLight 4.1日本語版以降が必要）

1. スタートメニューから、プログラム/Adobe/Adobe Type Manager 4. を選びます。
2. ATMウィンドウの「フォント」タブを選び、アンインストールしたいフォントを選んでください。
3. 「削除」ボタンを押してアンインストールしてください。

□Windows 2000、XPの場合

1. 「マイコンピュータ」をダブルクリックし、「コントロールパネル」内の「フォント」フォルダを開きます。
2. アンインストールしたいフォントを選択し、「ファイル」メニューから「削除」ボタンを推してください。

□Windows Vista、7の場合

1. 「スタート」メニューから、「コントロールパネル」を選択します。
2. 「コントロールパネル」ウィンドウの「デスクトップのカスタマイズ」を選びます。
3. 「デスクトップのカスタマイズ」ウィンドウの「フォント」を選びます。
4. アンインストールしたいフォントを選択し、「ファイル」メニューから「削除」ボタンを推してください。

□MacOS 8.6/9.X、Mac OSX Classicの場合

1. システムフォルダ内のフォントフォルダからアンインストールしたいフォントファイルを「ゴミ箱」にいれてください。
2. コンピュータを再起動後、「ゴミ箱」を空にして完全に削除してください。

□Mac OSXの場合

1. ・〈ボリューム名〉/Library/Fontsへインストールしたフォントの場合、Administratorとしてログインして
アンインストールしたいフォントを「ゴミ箱」にいれてください。
・〈ボリューム名〉/Users/〈ユーザー名〉/Library/Fontsへインストールしたフォントの場合、そのユー

- ザーとしてログインしてアンインストールしたいフォントを「ゴミ箱」にいれてください。
- 2.コンピュータを再起動後、「ゴミ箱」を空にして完全に削除してください。

以上